UCATV の ADSL インターネット接続サービス

パソコン設定マニュアル

グローバル IP 用

<第1版>

2002.11

宇都宮ケーブルテレビ株式会社

- 目 次 -

Microsoft WindowsXP Home & Professional 設定編	3
Microsoft WindowsXP Home & Professional 接続編	9
Apple Mac OS X 設定編	· · · · · 10
Apple Mac OS X 接続編	16
メールサーバー設定例	17
Outlook Express Windows 編	18
Outlook XP (2002) Windows 編	22
Outlook Express MacOS 編	24
Post Pet 2001 Windows & MacOS 編	· · · · · 27
ホームページのアップロード手順	30
ホームページビルダー 6 編	31
こんなときは	32

- - - ご注意 - - -

WindowsXP 及び Mac OS X 以外は、サポート対象外になります。他 OS をご利用のお客様は、 別途、PPPoE クライアントソフトウェアを用意していただくか、PPPoE 対応ルータ等をご用意ください。 なお、WindowsXP 及び MacOSX 標準の PPPoE 以外の、PPPoE クライアントソフト及び、 PPPoE 対応ルータ等は、サポート対象外になります。

グローバル IP サービス用の設定マニュアルです。プライベート IP サービスの方は、対象外です。お客様のパソコンと多少画面が異なる部分があるかもしれません。

LANボード(カード)の取り付け及び設定につきましては、お客様のLANボードに添付されている 取扱説明書を参照していただくか、各メーカーのサポートへお問合せください。 これ以降の説明は、LANボードの取り付け及び設定が正常に完了している事を前提といたします。

Microsoft Windows XP Home & Professional 設定編

必ず、Administrator 権限のアカウントで設定してください。

1.[スタート]-[コントロールパネル]の順にクリックします



2.[ネットワークとインターネット接続]をクリックします



3.[ネットワーク接続]をクリックします




4.[新しい接続を作成する]をクリックします




5.新しい接続ウィザードが表示されます。 [**次へ**]をクリックします




6.[インターネットに接続する]を選択し[次へ]をクリックします



7.[接続を手動でセットアップする]を選択し[次へ]をクリックします




8. [ユーザー名とパスワードが必要な広帯域接続を使用して接続する]を選択し [次へ]をクリックします



ISP 名に[UCATV]と入力します [次へ]をクリックします



この画面が出た場合は、利用環境に合わせて選択して、**[次へ]**をクリックしてください。 この画面が出ない場合は、10へお進みください。



10.[ユーザー名]に、"インターネット接続設定完了通知"のユーザーIDを入力して〈ださい[パスワード]と[パスワードの確認]に"インターネット接続設定完了通知"のパスワードを入力して「次へ]をクリックして〈ださい



11.「この接続へのショートカットをデスクトップに追加する」にチェックを付け、[完了]をクリックします



デスクトップ上に、UCATV アイコンが作成され、設定完了です。



次回接続時は、このアイコンをダブルクリックしてください。

Microsoft Windows XP Home & Professional 接続編

デスクトップ上のアイコンをダブルクリックしてください




画面に、このアイコンがない場合は、

[スタート]-[コントロールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続] の中に、同じアイコンがあります。

2.以下の画面が、表示されたら、[接続]をクリックしてください。




3.接続中の画面が表示されます。接続が完了すると、この画面が消えます。



4.上記画面が、消えたらお使いのブラウザ(InternetExplorer 等)を起動してください。 以上で、接続完了です。

Apple Mac OS X 設定編


1.[アップルマーク]-[システム環境設定...]の順にクリックします




2.[**ネットワーク**]をクリックします




3.[場所:]を[新しい場所...]に変更します。



4.[新しい場所の名前]に[UCATV]を入力し、[OK]をクリックします。



5.[表示:]を[動作中のネットワークポート]に変更し、[内臓 Ethernet]以外のチェックをはずします。



6. [表示:]を[内蔵 Ethernet]に変更し、[PPPoE]のタブをクリックします



7.[PPPoE]を使って接続するをチェックします。

サービスプロバイダ [UCATV]と入力します。


PPPoE サービス名は、入力しません

アカウント名(ユーザー名)は"インターネット接続設定完了通知"のユーザー名を入力します。。

パスワードは"インターネット接続設定完了通知"のパスワードを入力します。

パスワードを保存するをチェックします。

メニューバーに PPPoE ステータスを表示するをチェックします。



8. **[PPPoE オプション...]**をクリックします。

TCP/IP アプリケーションを起動するときに自動的に接続するをチェックします。


接続を続けるために[30]分おきにメッセージを表示するはチェックしません。 次の時間操作しないと接続を解除する[15]分間をチェックします。

ユーザーがログアウトするときに接続を解除するをチェックします。

PPP エコーパケットを送信をチェックします。

詳細な口グを作成する チェックしません。

設定を再度ご確認の上、[OK]をクリックします。



Memo	
	1.4


9.[今すぐ適用]をクリックします。



Memo	


Apple Mac OS X 接続編


通常は、自動接続が入ります。次の2.の手順で接続ができないときは、1.の手順を行ってください。 1.メニューバーの[PPPoE ステータス <・・・>]より[接続]をクリックします。



ブラウザソフトでホームページを見に行ったり、メールソフトを起動しメールのチェックをしたりして、動作確認してください。

また、上記1.の手順で[Internet Connect **を開く]と選択すると下記の画面から[接続]**をクリックすることで、接続も可能です。その際接続時に割り当てられたグローバル IP が確認できます。





メールサーバーの設定例

お客様のメールアドレスによって入力する内容が変化しますので、ご注意ください。

一般的なメールソフト(OutlookExpress など)の設定例 POP3(受信)サーバーの設定例

メールアドレスの形式が

UserID@ucatv.ne.jp なら mail.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sky.ucatv.ne.jp なら sky.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sun.ucatv.ne.jp なら sun.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sea.ucatv.ne.jp なら sea.ucatv.ne.jp と入力します

SMTP(送信)サーバーの設定例

メールアドレスの形式が

UserID@ucatv.ne.jp なら mail.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sky.ucatv.ne.jp なら sky.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sun.ucatv.ne.jp なら sun.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sea.ucatv.ne.jp なら sea.ucatv.ne.jp と入力します

PostPet の設定例

POP3(受信)サーバーの設定例

メールアドレスの形式が

UserID@ucatv.ne.jp なら mail.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sky.ucatv.ne.jp なら sky.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sun.ucatv.ne.jp なら sun.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sea.ucatv.ne.jp なら sea.ucatv.ne.jp と入力します

SMTP(送信)サーバーの設定例

メールアドレスの形式が


UserID@ucatv.ne.jp なら UserID@mail.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sky.ucatv.ne.jp なら UserID@sky.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sun.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sea.ucatv.ne.jp と入力します UserID@sea.ucatv.ne.jp と入力します

注意: UserID の部分には、お客様のユーザーID が入ります。


Outlook Express 編

インターネット接続ウィザードが表示される場合は、3 から始めてください

- **1**. Outlook Express を起動して[ツール]-[アカウント]の順にクリックします
- 2. [メール] タブ-[追加] [メール] の順にクリックします



3.表示名にお好きな名前を入力して〈ださい。入力後、**[次へ]**をクリックします ここで入力する名前は、相手にメールを送った際に、表示される名前です




4.電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されているメールアドレスを入力後、 [次へ]をクリックします



5.受信メールサーバーの種類から[POP3]を選択します 受信メールサーバーと送信メールサーバーに ???.ucatv.ne.jp と入力します (???には、メールサーバー名が入ります。) (詳しくは 17 ページの一般的なメールソフトの設定例をご覧ください) [次へ]をクリックします




6.アカウント名に **ユーザーID** を入力します パスワードに **パスワード** を入力します ユーザーID とパスワードはサービス開始案内に記載されています **[次へ]**をクリックして〈ださい




7.**[完了]**をクリックします



8. [メール]タブをクリックします 登録したアカウントをクリックして[プロパティ]をクリックします



9. [接続]タブをクリックします [このアカウントは次の接続を使用する]にチェックします リストボックスから[ローカルエリアネットワーク(LAN)]を選択します [OK]をクリックします




11. 画面をすべて閉じます。 以上で設定は終了です。


Outlook XP(2002) 編

電子メールアカウントが表示される場合は、2 から始めてください

- 1.[ツール]-[電子メールアカウント]の順にクリックします
- 2. [新しい電子メールアカウントの追加]にチェックを付けて、[次へ]をクリックします



3. [POP3]にチェックを付けて、[次へ]をクリックします




4. 名前にお好きな名前を入力してください(相手にメールを送った際に、表示される名前になります) 電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されている メールアドレス を入力します アカウント名に **ユーザーID** を入力します パスワードに **パスワード** を入力します (ユーザーIDとパスワードはサービス開始案内に記載されています)


受信メールサーバーと送信メールサーバーに ???.ucatv.ne.jp と入力します (???には、メールサーバー名が入ります。)

(詳しくは **17 ページの一般的なメールソフ**トの設定例をご覧ください)

「次へ]をクリックします



5.[**完了**]をクリックします。以上で設定は終了です。



Outlook Express 5 for Macintosh 編


- 1.[ツール]-[アカウント]の順にクリックします
- 2.[新規]-[メール]の順にクリックします



3.名前にお好きな**名前**を入力して〈ださい(相手にメールを送った際に、表示される名前になります) 右下にある[]をクリックします




4. **すでに持っている電子メールアドレスを使う**にチェックします 電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されている**メールアドレス**を入力します




5.電子メールサーバーの種類から[POP]を選択します 受信メールサーバーと送信メールサーバーに ???.ucatv.ne.jp と入力します (???には、メールサーバー名が入ります。) (詳しくは 17 ページの一般的なメールソフトの設定例をご覧ください) 右下にある[]をクリックします



6.アカウント名に **ユーザーID** を入力します。パスワードに **パスワード** を入力します。 (ユーザーID とパスワードはサービス開始案内に記載されています) 右下にある**「 1**をクリックします



7.アカウント名にお好きな名前を入力します [完了]をクリックします。以上で設定は終了です。




PostPet 2001 編

1.[設定]-[各種設定]の順にクリックします

Windows 版



Macintosh 版



設定は次ページをご覧ください

SMTP サーバーと POP アカウントは、17 ページの PostPet の設定例をご参照ください。電子メールアドレスにサービス開始案内に記載されているメールアドレスを入力します名前に ユーザーID を入力します パスワードに パスワード を入力します (ユーザーID とパスワードはサービス開始案内に記載されています)


設定が終了したら、[OK]をクリックします

Memo		

ダイヤルアップ接続を利用時・プロキシについて

(1)現在ダイヤルアップで接続されている場合は、次のことをご確認ください。 インターネットエクスプローラー(IE 5)の場合

[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]タブの順に進むと次の画面が現れます。接続で「ダイヤルしない]にチェックされているかご確認ください。



(2)プロキシの設定について

当社のインターネットサービスはプロキシサーバーを使用しておりません。次の設定を確認してください。 **[ツール]-[インターネットオプション]-[接続]-[LAN の設定]** の順に進むと次の画面が現れます。 下図のようにチェックがはいっていないことを確認してください。



ホームページのアップロード手順

ご自分のホームページを作り、ウェブサーバーにアップロード(公開)する方法です。

アップロードする前に、

- 1. http://www.ucatv.ne.jp/catv/ の各種設定変更申請から ホームページ開設の申込を行って〈ださい。
- 2.弊社より、1週間以内に「**ホームページ開設案内」**メールが届きます。 メールには、下記3点の情報が記載されています。
 - お客様のホームページアドレス
 - ・FTP アカウント
 - ・FTP サーバー
- 3. 「**ホームページ開設案内」**メールの内容を元に、 アップロードの設定を行って〈ださい。

ホームページ作成・アップロード時の注意事項

- ・トップページのファイル名は、必ず、index.htm または、index.html に設定してください。
- ・アクセスカウンタの利用方法は、http://www.ucatv.ne.jp/catv/ac_cnt.htm を ご覧ください。
- ·弊社ウェブサーバーでは CGI はご利用いただけません。
- ·FTP ソフトによっては、アップロード先フォルダの設定が必要な場合があります。 その場合は/pub を入力して〈ださい。

次ページにて、IBM ホームページビルダーVer.6 の設定方法を紹介します

ホームページビルダー6 編

- 1.[ツール]-[FTP ツールの起動]の順にクリックします (ファイル転送画面が表示されたら、[設定]をクリックします)
- 2.サーバープロファイル名は、お好きな名前を付けてください。 プロバイダの選択は、その他を選択します。 FTP サーバー名に「ホームページ開設案内」メールに書いてある、FTP サーバーを入力します。 FTP アカウント名に「ホームページ開設案内」メールに書いてある、FTP アカウントを入力します。 FTP パスワードに「ホームページ開設案内」メールに書いてある、FTP アカウントを入力します。 [OK]をクリックします



こんなときは

(1)パソコンを買い換えたとき

新しいパソコンに接続を変更するときは、パソコンの設定が終了した後に、

ADSL モデムの電源を入れ直してください。 モデムのランプ(POWER、LAN LINK、LINE LINK)が点灯していれば、設定終了です。

- (2)LAN ボード又はカードを変更したとき (1)と同様に電源を入れ直してください。
- (3) HUB を使用しての複数台接続の場合

HUB と ADSL モデムを接続します。 ADSL モデムの LAN LINK ランプが点灯するかご確認ください。 もし、 LAN LINK が消灯している場合は、 ADSL モデムの電源を切ってから、

背面のリバーススイッチ(MDI MDI-X)を切り替えてみてください。 (注)必ず ADSL モデムの電源を切ってから変更してください。故障の原因になります。

(4)追加メールアドレス・ホームページの開設等は、弊社ホームページからお願い致します。 http://www.ucatv.ne.jp/catv/ から各種設定変更申請をクリックしてください。

インターネットに関するお問い合わせは、 宇都宮ケーブルテレビ株式会社 インターネット事業部 サポート専用電話番号 TEL 028-638-8093 URL http://www.ucatv.ne.jp/catv/

早速アクセスしてみよう!

インターネット開通おめでとうございます。これでお客様のパソコンは世界へと通じました。 弊社では、快適なインターネットライフを更に良くするために、コンテンツ事業にも取り組んでおります。 大切な初アクセスはお客様のプロバイダコンテンツまで是非おいで下さい。

> 栃木県内の地域密着型情報発信サイト、「ユーキャット見本市」 宇都宮ケーブルテレビが送る、安心で役立つ情報をネットでゲット!!

- ・「求人情報見本市」・・・・・・・・・地域密着型求人情報を発信中
- ·「とちぎ e-mono ショッピング」・・・・・栃木の逸品をオンラインショッピング
- ・「宇都宮ユニオン通り商店街」・・・・活気あるユニオン通りをご紹介
- ・「ぐるめメニュー宇都宮」・・・・・・・宇都宮のグルメ店が勢揃い
- ・「中古車情報(北関東)見本市」・・・・車王国栃木ならではの中古車情報
- ・「住宅情報(宇都宮)見本市」・・・・・宇都宮の快適な最新物件をご紹介
- ・「観光地の宿(栃木県)見本市」・・・・観光地の宝庫、栃木の宿泊情報

http://www.ucatv.ne.jp/

